SMART CENTRAL · NOTES DE VERSION

Ce qui change de la 9.05.000 à la 9.05.001

La version 9.05.001 reprend l'intégralité de la version 9.05.000 et y ajoute une première version de la gestion du pont bascule, de nouveaux outils de pilotage des centrales, un module Devis enrichi et plusieurs améliorations des échanges avec les centrales et les logiciels partenaires.

9.05.000
7 octobre 2026 · version précédente
Variantes de formules, plan de charge, facture électronique, interfaces Massia et BHP.

9.05.001
19 octobre 2026 · version actuelle
Pont bascule, état des centrales, KPI, synthèse client, devis transformables en BL et en facture.

En bref

NOUVEAU MODULE

Pesée pont bascule

Saisie des pesées brut et tare, pesées en transit, badges, bennes et tares des véhicules.

PILOTAGE

État des centrales et KPI

Vue en direct de la connexion de chaque centrale, douze indicateurs d'exploitation et des indicateurs financiers.

COMMERCIAL

Devis et fiche client

Devis transformables en BL ou en facture, pièces jointes, onglet Synthèse et alertes sur la fiche client.

Synthèse par module

MODULE	PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DE LA 9.05.001	NOUVEAU	AMÉLIORÉ	CORRECTIF
Pont bascule	Écran de pesée, modes brut / tare, pesées en transit, fiches badge, benne et type de bascule	3	–	–

MODULE	PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DE LA 9.05.001	NOUVEAU	AMÉLIORÉ	CORRECTIF
Pilotage	État des connexions des centrales, KPI d'exploitation et KPI finance, carte des chantiers et centrales	5	–	–
Clients	Onglet Synthèse, badges d'information, alertes paramétrables	2	–	–
Devis	Transformation en BL et en facture, pièces jointes, droits, TVA, services multiples, duplication	2	1	–
Formules	Gamme de vidange, fiabilisation des variantes	1	1	–
BL et impression	Moment d'impression du BL, pré-malaxeur, export des BL préfacturés	2	–	1
Facturation	Accès au BL depuis la facture, grilles revues	–	1	1
Chantiers et centrales	Transfert des chantiers, modèles d'impression, adresses de facturation	–	3	–
Statistiques	Palmarès client et palmarès formule	–	2	–
Interfaces et outils	Trakkeo en SFTP, Massia, gestion des fichiers clients	1	1	1

NOUVEAU nouvelle fonction AMÉLIORÉ fonction existante enrichie CORRECTIF anomalie corrigée

Détail des évolutions Version 9.05.001

NOUVEAU MODULE · PREMIÈRE VERSION

Pesée pont bascule

Un nouvel écran permet de saisir les pesées réalisées sur le pont bascule. Le numéro de BL est proposé automatiquement et l'opérateur choisit le mode de pesée : sortie de granulat, pesée brute ou pesée à la tare. Les pesées en deux temps sont gérées en transit, entre l'entrée et la sortie du camion. Des services supplémentaires peuvent être ajoutés à la pesée.

NOUVEAU **Fiche Badge.** Un badge regroupe le véhicule, la benne, le client, le chantier, le produit granulat, le transporteur, le chauffeur et la zone, pour pré-remplir la pesée.

NOUVEAU **Fiches Benne et Type de bascule,** et tare enregistrée sur la fiche véhicule.

NOUVEAU **BL enrichi :** badge, benne, transporteur, poids brut, tare et type de pesée.

PILOTAGE DES CENTRALES

NOUVEAU **État des connexions.** Une tuile par centrale : connectée ou déconnectée, heure de dernière communication, versions logicielles et volume livré du jour. Les centrales déconnectées s'affichent en premier et la page se met à jour toutes les minutes.

NOUVEAU **Navigation du tableau de bord** en quatre étapes : tableau de bord, plan de charge, suivi de livraison, état des centrales.

NOUVEAU **Carte** de localisation des chantiers et des centrales.

INDICATEURS KPI

NOUVEAU **Douze indicateurs d'exploitation,** avec le détail par camion ou par jour au clic : retour béton, temps d'attente en centrale, taux de sous-charge, véhicules utilisés, volume livré et rotations par jour de production.

NOUVEAU **KPI finance et client,** calculés sur l'ensemble des factures.

FICHE CLIENT

NOUVEAU **Onglet Synthèse** et badges d'information en tête de fiche.

NOUVEAU **Alertes client** avec des seuils en jours définis dans les paramètres généraux.

DEVIS

NOUVEAU **Transformer un devis en BL** avec l'adresse du chantier, ou **en facture** avec les informations de facture électronique.

NOUVEAU **Pièces jointes** ajoutées automatiquement au PDF et au mail du devis.

AMÉLIORÉ **Fonctionnement identique à l'écran historique :** droits, TVA, coût, services multiples et duplication.

FORMULES

NOUVEAU **Gamme de vidange** associée à la formule et à son détail par centrale, en lien avec le moyen de déchargement.

AMÉLIORÉ **Variantes de formule** plus fiables : détail et composition liés à la variante active, formules sans variante, validation des variantes dans les échanges avec BHP.

BL ET IMPRESSION

NOUVEAU **Moment d'impression du BL** paramétrable par centrale, et gestion du pré-malaxeur.

NOUVEAU **BL préfacturés** inclus ou non dans l'export des BL vers les logiciels externes (paramètre).

CORRECTIF Nombre de copies à l'impression des pesées.

FACTURATION

AMÉLIORÉ **Accès au BL** directement depuis les lignes de la facture, en-têtes des grilles principales revus.

CORRECTIF Compte comptable de TVA sur les lignes de pré-facture.

CHANTIERS ET CENTRALES

AMÉLIORÉ **Transfert des chantiers** vers les centrales plus fiable, avec le code chantier complet et les formules liées au chantier.

AMÉLIORÉ **Modèles d'impression** identifiés par un code, avec le modèle de QR code rattaché au chantier.

AMÉLIORÉ **Adresses de facturation :** code obligatoire et suivi de leur envoi vers chaque centrale.

STATISTIQUES

AMÉLIORÉ **Palmarès client N / N+1 :** choix du nombre de clients affichés et impression PDF améliorée.

AMÉLIORÉ **Palmarès formule** exprimé en m³.

INTERFACES ET OUTILS

AMÉLIORÉ **GPS Trakkeo en SFTP,** avec récupération automatique planifiée des fichiers XML.

CORRECTIF **Massia :** envoi des BL fiabilisé et corrections diverses.

NOUVEAU **Gestion des fichiers clients :** parcourir, téléverser et ranger les documents dans des dossiers par défaut.

Avant de passer en 9.05.001

La mise à jour de la base de données est automatique. Les points ci-dessous sont des réglages à vérifier pour profiter des nouvelles fonctions.

Pont bascule
Créer les types de bascule, les bennes et les badges, et renseigner la tare des véhicules concernés.

Fiche centrale
Renseigner la latitude et la longitude pour la carte, et le moment d'impression du BL.

Paramètres généraux
Définir les seuils d'alerte client en jours et choisir d'inclure ou non les BL préfacturés dans l'export externe.

Formules
Associer une gamme de vidange aux formules qui en ont besoin.

GPS Trakkeo
Vérifier les accès SFTP communiqués par Trakkeo avant la mise en service.

Documentation
Trois guides utilisateur sont disponibles : accès externe, modification groupée de formule et variantes de formule.